FFFTP 設定マニュアル

・はじめに

本マニュアルでは、お使いのパソコンでホームページのデータを、 サーバーにアップロードするための代表的なソフトでの設定や操作例について解説しております。 ご紹介するソフトは、フリーソフトとなりますので個人の責任においてご利用下さい。 ソフトを使用した結果、お客様に何らかの損害が生じても弊社は責任を負いかねます。 何卒、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

ご紹介しているソフトにつきましては、

ソフト製作者ホームページや、大手ソフトウェア紹介ページからダウンロードをお願い致します。 提供元が不明瞭なページからのダウンロードは行わないようご注意ください。 また、セキュリティソフト等を導入した状態でダウンロードされる事を強くお勧め致します。

ダウンロード先の参考情報として、大手ソフトウェア流通サイトのダウンロードリンクを記載致します。

●Vector(FFFTP 1.97a)

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se061839.html

●窓の社(FFFTP 1.97b)

http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/servernt/ftp/ffftp.html

- ・使用ソフト
- **■**FFFTP
- ・インストール
- 設定
- ・使用方法(アップロード)

■FFFTP のインストール

①FFFTP をダウンロードし、実行します。




※画像は2011年8月時点で最新バージョンとなる1.97bとなります。

②インストール開始画面で、[次へ]ボタンをクリックします。



③利用規約画面で内容を確認し、問題がない場合は[次へ]ボタンをクリックします。




④[次へ]ボタンをクリックします。


※インストール先の変更する場合は[参照]ボタンを押し、場所を指定する事ができます。



下記画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックします。



⑤インストール設定の確認画面で問題がなければ、[次へ]ボタンをクリックします。



⑥最後に[完了]ボタンを押し、インストールは完了になります。




■FFFTP の設定

①インストールした FFFTP を起動します。


【方法1】: デスクトップ上のアイコンをダブルクリックして起動




【方法2】: [スタート]>[すべてのプログラム]から起動



②ホスト一覧画面が表示されます。画面右側の[新規ホスト]ボタンをクリックします。



③各項目を入力し、[OK]ボタンをクリックします。 ※設定情報は下記表をご参照ください。



ホストの設定名	任意の名前を入力します。
ホスト名(アドレス)	www.cac-net.ne.jp と入力します。
ユーザ名	\$USER_NAME と入力します。
パスワード/パスフレーズ	パスワードを入力します。
anonymous	チェックしません。
ローカルの初期フォルダ	任意で入力します。
ホストの初期フォルダ	/public_html と入力します。
最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする	チェックしません。

\$USER_NAME はメールアドレス@の前となります。


④ホスト一覧画面に戻ります。作成した設定を選択し、画面下部の[接続]ボタンをクリックします。




※下記画面のようなエラーが表示された場合、設定情報に誤りがある可能性があります。 画面を閉じ、ホストー覧画面の右側にある、**[設定変更]**ボタンをクリックし、確認と修正を行います。



正しく接続できた場合は、下記画面が表示されます。以上で設定が完了となります。




■FFFTPの使い方(アップロード)



①アップロードしたいファイルがあるディレクトリを開き、

対象ファイルを**右クリック、**次に[アップロード]をクリックします。

※下記画像は C:\Program Files\ffftp の中に作成した、index.html ファイルのアップロードを作業例となります。



②画面右側のサーバーディレクトリ上にファイルがアップロードされたら、作業完了となります。

