


Point

Thunderbird (サンダーバード) は、フリーのメールソフトです。
CACでは、2017年1月現在の最新バージョン (45.7.1) にて動作確認をしております。
今後、バージョンアップにより、画面構成が変更される可能性がありますので、お使いのパソコンに Office Outlook が入っている場合は、そちらを使用することをおすすめします。

設定方法

入力文字中の「.」はすべてピリオドです。ひげのある文字、カンマ「,」ではありません。




まず、Thunderbird をお使いのパソコンにダウンロードおよびインストールします。

Internet Explorer・Edge 等のブラウザから、以下のアドレスを入力します。

<https://www.mozilla.org/ja/thunderbird/>

「無料ダウンロード」をクリックします。
※ページの構成は変更される場合があります。




「名前を付けて保存」をクリックします。

※図は Windows 10 のものです。

画面下部に黄色のバーが表示された場合は、保存の右にある「▼」をクリックして、「名前を付けて保存」をクリックします。

デスクトップ等に一旦保存します。

3



「実行」をクリックします。

4




変更許可のメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。

5




Mozilla Thunderbird のセットアップの画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

6




「標準インストール」と
「Thunderbird を既定のメールプログラム
として使用する」にチェックが入っている
ことを確認し、「次へ」をクリックします。

7




「インストール」をクリックします。

8




「今すぐ Mozilla Thunderbird を起動」に
チェックが入っていることを確認して、
「完了」をクリックします。

9




「メール」にチェックが入っていることを確認して
「規定として設定」をクリックします。

10



「メールアカウントを設定する」をクリックします。

11



あなたのお名前：表示させたい差出人名
メールアドレス：電子メールアドレスを入力します
パスワード：メールのパスワード

パスワードを記憶するにチェックを入れると、パスワードを入力することなくメールが利用できます。

入力が終わったら、「続ける」をクリックします。

Point

ここで入力する「あなたのお名前」とは、手紙でいう「差出人」です。メールを受け取った相手には、差出人の名前として、ここで入力した「あなたのお名前」が表示されます。入力する文字は漢字でもアルファベットでもかまいません。

電子メールアドレス・パスワードは、工事の際にお渡しいたします別紙資料をご覧ください、正しく入力してください。

12

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 愛知 太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): aichi@cac-net.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダ) POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバ: POP3, mail.cac-net.ne.jp, 接続の保護なし

送信サーバ: SMTP, smtp.cac-net.ne.jp, 接続の保護なし

ユーザ名: aichi

新しいアカウントを取得(G) **手動設定(M)** 完了(D) キャンセル(A)

サーバ設定が自動認識されます。

「POP3 (メールをコンピュータに保存)」を選択して、「手動設定」をクリックします。

13

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 愛知 太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): aichi@cac-net.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 mail.cac-net.ne.jp	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP smtp.cac-net.ne.jp	587	接続の保護なし	通常のパスワード認証


ユーザ名: 受信サーバ: aichi 送信サーバ: aichi

新しいアカウントを取得(G) **詳細設定(A)** 再テスト(I) 完了(D) キャンセル(A)

各項目が左図のように自動入力されていることを確認します。

ユーザ名の受信サーバ・送信サーバの欄には、アカウント名（メールアドレスの@より左の部分）が自動入力されます。

問題なければ、「詳細設定」をクリックします。



サーバ設定の画面が表示されます。

「ダウンロード後もサーバにメッセージを残す」のチェックを外して、「OK」をクリックします。


以上で設定完了です。

Point

設定が正しくできたかを確認するために、自分のメールアドレス宛てにメールを送ってみましょう。うまく受信することができましたら、正しく設定できたということです。何かエラーが出た場合は、何らかの入力ミスが考えられますので、もう一度設定を確認してください。


設定の見直し、確認をする場合

1




Thunderbirdのメイン画面の左側にある「メールアドレス」を右クリックして、「設定」をクリックします。

2



アカウント設定の画面が表示されます。左の項目一覧から、メールアドレス下の「サーバ設定」をクリックすると、受信設定が表示されます。


3



「送信サーバ設定」をクリックすると、受信設定が表示されます。

追加メールの設定


1



「ファイル」 →
「新規作成」 →
「既存のメールアカウント」
の順にクリックします。

※ファイルメニューが表示されていない場合は、キーボードのAltキーを押します。

2



メールアカウント設定の画面が表示されます。

入力手順については、4ページ目項目11からをご覧ください。