

スパムメールフィルタリング設定画面について


ブラウザを使って ログイン画面 <https://sc.catv-web.jp> を表示します。

スパムメールフィルタリング設定画面では、迷惑メールの振り分け設定、迷惑メールと判別されごみ箱に入ったメール一覧の参照ができます。

○はじめに

初めてご利用になる場合は、まず利用登録を行ってください。

左メニューの『利用登録』をクリックします。



メールアドレスを入力し

『利用登録』をクリックします。

メールアドレス : (例 sample@xxxx.ne.jp)

(a)

利用登録をすると設定画面にログインする為に必要な情報(b) (ユーザ名、パスワード) を含むメール(c) が spamcut@catv-web.jp からメールアドレス(a)へ届きます。このメール(c)をメールソフトで受信します。

※ (b)のユーザ名またはパスワードを忘れた場合、左メニューの『パスワードを忘れた』をクリックし、再取得します。『パスワードを忘れた』の操作方法は、『利用登録』と同じです。

○ログインする



利用登録により取得した、

(b)のユーザ名とパスワードを入力し

『ログイン』をクリックします。

○条件を設定する

ログインするとごみ箱のメールの一覧が表示されます。
左メニューの『設定』をクリックし、条件を設定します。

- ・ SpamCut を使用 :
自動判別のスパムメールフィルタリングを使用する または 使用しない を設定できます。
「する：ゴミ箱へ」に設定することで、迷惑メールを自動的に判別し『ごみ箱』に振り分けます。
「する：マークのみ」に設定することで、迷惑メールと自動的に判別したメールは、件名に[SPAM]を付加しお客様のメールボックスへ配送しますので、お客様ご利用のメールソフトで受信します。
- ・ 受信拒否リスト :
受信を拒否したい差出人(From)メールアドレスまたはドメインを設定します。設定したアドレスまたはドメインからのメールは、『ごみ箱』に振り分けられます(またはタイトルへ[SPAM]と付加し配送します)。ドメインでの設定は、@ドメイン と入力します。
アドレスを改行で区切ることで、複数のメールアドレスやドメインを入れることができます。設定数に制限はありません。
このリストは、「SpamCut を使用する」に設定した場合に有効となります。
- ・ 受信許可リスト :
SpamCut を使用するに設定したことにより、自動的に判別された迷惑メールに振り分けられたメールで、必要なものについて、差出人(From)メールアドレスまたはドメインを設定します。設定されたメールアドレスまたはドメインからのメールは、迷惑メールの判別を行わず、すべてお客様のメールボックスへ配送されます。ドメインでの設定は、@ドメイン と入力します。
アドレスを改行で区切ることで、複数のメールアドレスやドメインを入れることができます。設定数に制限はありません。
このリストは、「SpamCut を使用する」に設定した場合に有効となります。


メールマガジンやメーリングリストでは、From は実際の送信元メールアドレスとは違うアドレスが設定できますので、受信拒否リスト・受信許可リストには、ヘッダ情報の SCFrom: にあるメールアドレスまたはドメインを指定します。

条件の入力が完了したら、『設定を保存』をクリックし、設定した情報を保存します。

○ ごみ箱のメールを削除する（全削除）

ごみ箱のメールを全件一括削除したいときは、左メニューの『ごみ箱削除』をクリックします。


（確認画面 1）



『全て削除』をクリックします。

中止したいときは、左メニューの『ごみ箱』をクリックします。

（確認画面 2）最終確認の画面が表示されます。



『OK』をクリックすれば、全件一括削除されます。

『キャンセル』をクリックすれば、（確認画面 1）に戻ります。

全削除したメールは、再度復活させることはできません

○ ログアウトする

スパムメールフィルタリング設定画面を終了するには、左メニューの『ログアウト』をクリックします。